

GWTEST – SOFTWARE INSTALLATION

Rev. 04

1. Prerequisites / Voraussetzungen

GWTest ist eine Software für die Steuerung der Baureihe 90 von Gewiss. Dieses Dokument beschreibt die Installation der Software. Für die Installation der einzelnen Geräte, sind die entsprechenden Anleitungen zu beachten.



ACHTUNG : Für die Installation der Software werden Administratorrechte benötigt.

Die Installation und Konfiguration auf Servern und Clients ist unterschiedlich: Im Detail:

- **SERVER:**
 - *Microsoft SQL Server 2008R2 Express-Installation*
 - *Import SQL Datenbank*
 - *Anlagenkonfiguration*
- **SERVER und CLIENT:**
 - *Setup GwTest und Konfigurator*

Konfiguration ODBC-Quelle


Systemanforderungen:

- *Windows: XP (SP3), Vista (SP2), 7, 8, 8.1, 10, Server 2003 (SP2), Server 2008 (SP2), Server 2008R2, Server 2012*
- *Microsoft .NET Framework 3.5 SP1*
- *RJ45-Port*
- *USB-Port mit USB/RS485 Interface*
- *Internetanschluss (optional für senden von E-Mails)*
- *Etwa 50MB freien Speicher auf der Festplatte des Clients, der Server benötigt etwa 2,2GB für Microsoft SQL Server 2008R2SP2 Express (entsprechend der Angaben von Microsoft)*


2. SQL Server Express setup

Dieser Schritt kann eventuell übersprungen werden, wenn der SQL Server 2008R2, 2012 oder 2014 bereits installiert ist. Für die Installation des SQL Servers folgende Schritte ausführen:


1. Wiederherstellungszeitpunkt vor der Installation setzen.
2. Je nach Windows-Version (X86 oder x64) Installationsdatei SQLEXPRTW_2008R2SP2_X86_ENU.exe (32bit Win 7) oder SQLEXPRTW_2008R2SP2_X64_ENU.exe (64bit Win 8.1) starten.
3. "Neue Installation oder vorhandenen Installation ändern" auswählen




1. Lizenzbedingungen akzeptieren:




2. Alle Features auswählen:




3. *Namen für Instanz "SQLExpress" wählen:*




4. Account-Namen einstellen:




5. *“Mixed-Mode” auswählen und Passwort „Gewiss01“ in die Passwortfelder eingeben. Alle anderen Parameter bleiben unverändert:*



6. *Installation fortsetzen:*



7. Wenn die Insatllation korrekt ausgeführt wurde, erscheit am Ende dieses Fenster:




3. Installation von GwTest


1. Die Datei mit der Endung msi im Ordner GwTest ausführen:

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
GwTest.msi	17/12/2015 15:32	Pacchetto di Wind...	3.077 KB
setup.exe	17/12/2015 15:32	Applicazione	401 KB

2. *Lizenzbedingungen lesen und mit OK akzeptieren:*



3. *Verzeichnis C:\Gewiss\GwTest für die Installation wählen und auf Next klicken.*



4. Auf "Next" klicken und warten bis die Installation beendet ist.

