

GWTEST KONFIGURATOR – BEDIENUNGSANLEITUNG

Rev. 03


Für die Konfiguration des Systems das Programm C:\Gewiss\GwTest\Configurator.exe ausführen. Beim ersten Start des Programms werden Administrator-Rechte benötigt. Einige Sekunden warten, solange das Programm die Datenbank strukturiert (temporär erscheint ein MS-DOS Fenster). Wenn das unten abgebildete Fenster erscheint, kann die Sprache ausgewählt werden und mit [Neue Konfiguration erstellen] eine neue Konfiguration erstellt werden.




Je nach Anlage Restart und/oder Notleuchten auswählen.




Anzahl externer Linien einstellen (jeder Modbus/Ethernet Konverter bildet eine externe Linie, z.B. zwei Konverter entsprechen zwei Linien).




Beispiel für Anzahl Linien = 1
Kommunikationsport des PCs einstellen.



Beispiel für Anzahl Linien >1
Kommunikationsport des PCs einstellen.



Es können maximal 99 Geräte und/oder 250 Nemodins je Linie eingefügt werden. Insgesamt können 16 Linien mit einem PC verbunden werden, entsprechend den COM-Ports von 1 bis 16.



Passwort eingeben, das erforderlich ist für:

- Änderung der Softwarekonfiguration
- Handlungen die zu Datenverlust führen können

Im Fall von Notleuchten, den entsprechenden Installationstyp wählen:

- "Bergamo Hospital", wenn es der Fall ist
- „Standard“ in allen anderen Fällen

Die Benutzer werden in drei Kategorien unterteilt:

- Administrator: Alle Aktionen an den Geräten sind erlaubt
- Hauptbenutzer: Nur ausgewählte Aktionen an den Geräten sind erlaubt
- Benutzer: Keine Aktionen an den Geräten sind erlaubt

Die erlaubten Aktionen für den Hauptbenutzer auswählen


Die URL für das Senden der Alarm-E-Mails eingeben. Wenn nicht vorhanden, kann die vorgegebene URL verwendet werden, die Mails werden dann vom Gewiss-Server versendet.

The screenshot shows the 'SOFTWARE CONFIGURATION' window of the GEWISS GWTEST Configurator ver. 3.00. The window has a dark blue header with the GEWISS logo on the right. The main content area is white and contains several configuration fields: a 'Password:' text box, an 'Installation type:' dropdown menu set to 'Standard', a 'Power User commands:' section with five checkboxes (Autotest, Reset, Open, Close, Auxiliary Contact), and a 'URL php file (Email Transmission):' text box containing the URL 'http://gwnet.gewiss.com/gwtest/reporting_email.php'. At the bottom right, there are two buttons: '<< Back' and 'Forward >>'. The title bar at the top reads 'GEWISS S.p.A. - GWTEST Configurator ver. 3.00'.


In der Software GWTEST können Pläne hinterlegt werden. Wenn keine Pläne verwendet werden sollen, „Null“ auswählen.

The screenshot shows the 'PLAN SETTINGS 1/2' window of the GEWISS GWTEST Configurator ver. 1.00. The window has a dark blue header with the GEWISS logo on the right. The main content area is white and contains two configuration fields: a 'How many images are planned?' dropdown menu set to '0', and a 'Screen resolution:' text box containing the value '1280 x 1024'. At the bottom right, there are two buttons: '<< Back' and 'Forward >>'. The title bar at the top reads 'GEWISS S.p.A. - GWTEST Configurator ver. 1.00'.


Wenn Geräte in einen oder mehrere Pläne eingefügt werden sollen, hier die Anzahl der Pläne auswählen.





Durch [Modbus Gerät hinzufügen] können Geräte manuell in das System eingefügt und eine Beschreibung hinterlegt werden.



Falls Pläne hinterlegt wurden, können hier die Geräte platziert werden.
Mit [WEITER] fortfahren.





+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì ÷ venerdì - Monday ÷ Friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com